



Размер: 0-3 мес. (3-6 мес.; 6-9 мес.; 9-12 мес.; 12-18 мес.)

	Обхват груди	Ширина изделия	Длина изделия
0-3 месяца	48 см	25 см	35 см
3-6 месяцев	51 см	26 см	37 см
6-9 месяцев	52 см	27 см	40 см
9-12 месяцев	55 см	28 см	43 см
12-18 месяцев	56 см	29,5 см	45 см

Описание вязания

Спинка

На спицы 3.25 мм набрать 93 (103; 103; 103; 113) петель и вязать 4 ряда платочной вязкой.

Далее вязать следующим образом:

1 ряд: 2лиц., *накид, 3лиц., сн.лиц., 2вм.лиц., pssso, 3лиц., накид, 1лиц., повторить от * до последней петли, 1лиц.

2 ряд (и остальные изнаночные ряды): изнаночные до конца ряда.

3 ряд: 2лиц., *1лиц., накид, 2лиц., сн.лиц., 2вм.лиц., pssso, 2лиц., накид, 2лиц., повторить от * до последней петли, 1лиц.

5 ряд: 2лиц., *2лиц., накид, сн.лиц., 2вм.лиц., pssso, 1лиц., накид, 3лиц., повторить от * до последней петли, 1лиц.

7 ряд: 2лиц., *3лиц., накид, сн.лиц., 2вм.лиц., pssso, накид, 4лиц., повторить от * до последней петли, 1лиц.

8 ряд: изнаночные.

Повторить от 1-8 ряды еще 3 раза.

Далее вязать следующим образом:

1 ряд: 2лиц., *3лиц., накид, сн.лиц., 2вм.лиц., pssso, накид, 4лиц., повторить от * до последней петли, 1лиц.

2 ряд: изнаночные.

Эти 2 ряда образуют ажурный узор.

Продолжайте в данном узоре 2 (2; 6; 8;

Вам понадобится:

- Пряжа West Yorkshire Spinners - Во Реер 4 Ply (52% шерсть, 48% полиамид; 199 м/50 г), цвет 305 Tin Man - 2 (2, 2, 3; 3) мотка;
- Спицы круговые 2.75 мм и 3,25 мм;
- Маркеры;
- Держатель для петель.

Плотность вязания: 28 петель/36 рядов (10 см/10 см) чулочной вязкой спицами 3.25 мм.

Обозначения:

m1(p) – вязать из протяжки 1 изнаночную петлю.

сн.лиц – снять одну петлю как лицевую.

2вм.лиц. – провязать 2 петли вместе лицевой.

2вм.изн. – провязать 2 петли вместе изнаночной.

2вм.изн.скрещ. – провязать 2 петли вместе изнаночной за заднюю стенку.

pssso – накинуть снятую петлю на провязанную.

10) рядов.

Следующий ряд: 1лиц., сн.лиц., 1лиц., pssso, вязать по рисунку до последних 3 петель, 2вм.лиц., 1лиц. = 91 (101; 101; 101; 111) петель.

Повторить убавления в следующем 4 (6; 8; 8; 8) ряду = 89 (99; 99; 99; 109) петель.

Далее вязать прямо по рисунку 3 (5; 7; 7; 7) рядов, закончить в изнаночном ряду.

Следующий ряд: 7 петель по рисунку, сн.лиц., 1лиц., pssso, по рисунку до последних 9 петель, 2вм.лиц., 7 петель по рисунку. = 87 (97; 97; 97; 107) петель.

Повторить убавления 3 раза в каждом 4 (4; 6; 6; 8) ряду = 81 (91; 91; 91; 101) петля

Продолжить работу прямо по рисунку, пока длина изделия не достигнет 21 (22; 24; 26; 27) см, закончить в изнаночном ряду.

Следующий ряд: 6 (7; 5; 6; 5)лиц., *2вм.лиц., 4 (3; 4; 5; 4)лиц., повторить от * до последних 9 (9; 8; 8; 6) петель, 2вм.лиц, вязать лиц. до конца ряда. = 69 (75; 77; 79; 85) петель.

Вязать лицевыми 1 ряд.

Следующий ряд: вязать лицевыми до конца ряда, убавив в по 0 (1; 1; 0; 1) петле с каждого края. = 69 (73; 75; 79; 83) петли.

Вязать платочной вязкой 3 ряда.

Далее работать чулочной вязкой (лицевой гладью) 2 см, закончив в изнаночном ряду.

Формирование проймы

Закрыть 4 (5; 5; 5; 5) петель в начале следующих 2 рядов. = 61 (63; 65; 69; 73) петли.

Следующий ряд: 2лиц., сн.лиц., 1лиц., pssso, лиц. до последних 4 петель, 2вм.лиц., 2лиц.

Следующий ряд: 2изн., 2вм.изн., изн. до последних 4 петель, 2вм.изн.скрещ., 2изн. = 57 (59; 61; 65; 69) петель.

Повторить убавления в лицевых рядах 3 (3;3;3; 4) раза. = 51 (53; 55; 59; 61) петель.**

Продолжить вязание прямо, пока высота проймы не достигнет 11 (12; 13; 14; 15) см, закончить в изнаночном ряду.

Формирование плечевого скоса

Закрыть 5 (5; 5; 6; 6) петель в начале следующих 2 рядов.

Закрыть 5 (5; 6; 6; 7) петель в начале следующих 2 рядов.

Перенести 31 (33; 33; 35; 35) петель на держатель.

Перед

Вязать как спинку до **.

Продолжить вязание прямо, пока высота проймы не достигнет 6 (7; 8; 8; 9) см, закончить в изнаночном ряду.

Формирование выреза горловины

Следующий ряд: 16 (17; 18; 19; 20)лиц., повернуть вязание и перенести остальные петли на держатель.

Вязать левую и правую стороны отдельно.

Права сторона

Провязать 1 ряд.

Убавить по 1 петле у края горловины в следующих 5 рядах. Затем по 1 п. в следующих 1 (2; 2; 2; 2) лицевых рядах. = 10 (10; 11; 12; 13) петель.

Продолжайте вязание прямо до тех пор, пока пройма переда не совпадет по высоте с проймой спинки.

Формирование скоса плеча

Следующий ряд: закрыть 5 (5; 5; 6; 6) петель, вязать ряд до конца.

Закрыть 5 (5; 6; 6; 7) петель.

Левая сторона

С лицевой стороны оставить центральные 19 (19; 19; 21; 21) петель на держателе, присоединить пряжу к остальным петлям и вязать ряд до конца. = 16 (17; 18; 19; 20) петель.

Вязать 1 ряд.

Закрыть по 1 петле в следующих 5 рядах для выреза горловины, затем в следующих 1

(2; 2; 2; 2) лицевых рядах. = 10 (10; 11; 12; 13) петель.

Продолжайте прямо до начала формирования скоса плеча, закончить в лицевом ряду.

Формирование скоса плеча

Следующий ряд: закрыть 5 (5; 5; 6; 6) петель, вязать ряд до конца.

Провязать 1 ряд.

Закрыть 5 (5; 6; 6; 7) петель.

Сборка

Соедините правый плечевой шов.

Обработка горловины

С лицевой стороны, используя спицы 2,75 мм, поднять 15 (15; 15; 18; 18) петель по левой стороне выреза горловины, вязать лицевыми 19 (19; 19; 21; 21) петель с центрального держателя, поднять 14 (14; 14; 17; 17) петель по правой стороне выреза горловины и вязать лицевыми 31 (33; 33; 35; 35) петель с держателя спинки. = 79 (81; 81; 91; 91) петель.

Вязать 7 рядов резинкой 1x1 и закрыть все петли.

Соединить левый плечевой шов.

Обработка пройм

С лицевой стороны, используя спицы 2,75 мм, поднять 75 (79; 87; 95; 99) петель и вязать 7 рядов резинкой. Закрыть все петли.

Соединить боковые швы и края пройм.

